

はじめに

マニュアルを読まれる前に

マニュアルに一部不備な点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、訂正、追加させていただきます。「1. ゲームを始める前に」の1. 3、1. 4を下記のようにさせていただきます。

●フロッピーディスク2ドライブの場合

ゲームディスクAをドライブ1、Bをドライブ2に入れ、リセットしてください。オープニングが始まりますので、すぐにゲームを始めたい場合はマウスをクリックしてください。

尚、ゲームディスクAをドライブ1、Cをドライブ2に入れ、リセットすると直接ゲームを始めることができます。

●フロッピーディスク1ドライブ+RAMドライブ（NOTE）の場合

(1)ユーティリティ・メニューでモードを下記のように設定してください。

（98NOTEでは「HELP」キーを押しながらリセット）

RAMドライブの使用	→ する
システム起動装置の指定	→ FD
第一ドライブの指定	→ FD
RAMドライブライトプロテクト	→ しない

(2)設定終了後、フロッピーディスクドライブにゲームディスクCを入れて、ゲームディスクCの内容を全てRAMドライブにコピーして下さい。

(3)フロッピーディスクドライブにゲームディスクAをいれて、リセットして下さい。これでゲームが始まります。

尚、フロッピーディスクドライブにゲームディスクBを入れて、リセットするとオープニングから始めることができます。

●ハードディスクの場合

ハードディスクでのご利用の場合、空き容量が約4MB必要です。

(1)MS-DOSをハードディスクより立ち上げ、「A:>」の状態にして下さい。

(2)ゲームディスクEにシステム付きフォーマットをして下さい。

（フォーマットドライブがC：の場合、「FORMAT C：/S」）これを以後、「起動ディスク」と呼びます。

内容を消しても構わないディスクであれば、システム付きのフォーマットをする事により、ゲームディスクEの代わりに「起動ディスク」として使用できます。

(3)「起動ディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、リセットし、「A:>」の状態にして下さい。

(4)起動ディスクを抜いて、ゲームディスクDを入れて下さい。

（HDINSTはEディスクからDディスクになりました。）

- (5)「HDINST インストール先のドライブ☒」と入力して下さい。
(Cドライブにインストールする場合「HDINST C☒」)
- (6)画面の指示に従って、作業を行って下さい。このとき、インストール先のドライブには「GARYO」というサブディレクトリが自動で作成され、その中にファイルがコピーされます。
- (7)Aドライブに起動ディスクを入れ、リセットして下さい。ゲームが立ち上がります。以後、(7)のみでゲームは立ち上がります。

ユーザー登録

- ユーザー登録はがきに必要な事項をご記入の上、ご返送をお願いします。
- ご返送いただいた方にもれなくGE・TENキーホルダーをプレゼント致します。
- また以後、弊社の新商品のご案内もさせていただきます。

トラブル処理

- ゲームが立ち上がらない場合、下記の事項をご確認下さい。
 - (1)パッケージの動作環境に適合している？
 - (2)ディップスイッチの設定を工場出荷時の状態から変えている？
 - (3)フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れている？
(市販のクリーニングディスクでクリーニング出来ます)
- 上記を満たしている場合、ゲームディスクの破損が考えられます。
この場合、パッケージ内の保証書、全てのゲームディスク、ユーザー登録はがき（既に返送された方は不要）、本紙最後に付いているユーザーサポートシートに必要な事項を記入の上、下記宛までご返送下さい。

〒920 金沢市示野町イー6 ホクショー株式会社
NEO・GETEN ユーザーサポート係

また電話でのお問い合わせは土曜、日曜、祝日を除く10時～17時までです。

TEL 0762-67-2210

”NEO・GETENユーザーサポートをお願いします。”と申しつけ下さい。

お詫び

カラーマップの拠点名、「陸口」、「漢夏」が入れ替わってしまいました。ご了承の上お使い下さい。

ユーザーサポートシート

(コピーしてお使い下さい)

- 住所

〒

- TEL

- 氏名

- パソコン機種名

- メモリ容量

K B

- 拡張メモリ

K B

- ODP

(有 無)

メーカー

型名

- 外部フロッピーディスクドライブ

(有 無)

メーカー

型名

- ハードディスクドライブ

(有 無)

(内蔵型の場合、メーカー名と型名は記入の必要はありません。

また、複数に分割して使用している場合は各容量もご記入下さい。)

容量

メーカー

型名

MS-DOS バージョン

(3.1 3.3 3.3A 3.3B 3.3C 3.3D 5.0 5.0A)

- FM音源

(有 無)

(内蔵の場合、メーカー名と型名は記入の必要はありません)

メーカー

型名

- 故障内容